

Vytvoření a úprava menu stránek ve WordPressu

Poslední aktualizace 15 listopadu, 2024


Jakmile si vytvoříte ty nejdůležitější stránky, potřebujete si na svůj web přidat i menu. To vašim zákazníkům pomůže s navigací. Zde si ukážeme, jak si menu ve WordPressu naklikat.

Jak vypadá menu ve WordPressu

Menu je v podstatě seznam odkazů směřujících na důležité stránky a podstránky vašeho webu. Návštěvníci u vás spíše zůstanou a nakoupí, když rychle najdou, co hledají.

WordPress šablony mohou nabízet více typů menu:

- **hlavní**, umístěné v liště na vrchu stránky
- **sekundární**, umístěné dole na stránce
- **patickové menu**, umístěné v patičce stránky
- **mobilní menu**, kt. se zobrazuje pouze na mobilních zařízeních




Hlavní menu dodá vašemu webu strukturu a pomáhá návštěvníkům najít to, co hledají.

Vytvoření hlavního menu

Předtím, než si menu na hlavní stránku dodáte, musíte je nejdřív vytvořit.

1. Přihlaste se do své [WordPress administrace](#).
2. V levém bočním panelu klikněte na **Vzhled → Menu**.
3. Vyplňte **název menu** a zaškrtněte, že se jedná o **hlavní menu**.



1. Klikněte na modré tlačítko **Vytvořit menu**.

Nyní do menu přidejte položky (stránky, nebo i blogové příspěvky, rubriky, jakýkoliv odkaz ad.)

1. Zaškrtněte stránky, které chcete v menu mít, a klikněte na tlačítko Přidat do menu.

Přidání položek menu

Stránky

Nejnovější Zobrazit vše Hledat

- ☒ Můj účet — Stránka můj účet
- ☒ Pokladna — Stránka pokladny
- ☒ Košík — Stránka košíku
- ☒ Obchod — Stránka obchodu
- ☐ Sample Page

☐ Označit vše **Přidat do menu**

Příspěvky

Uživatelské odkazy

Rubriky

WooCommerce koncové body

Struktura menu

Název menu Hlavní menu

Zvolené položky z levého sloupce můžete do menu snadno přidávat.

Nastavení menu

Automatické přidávání stránek ☐ Automatick

Poloha zobrazení ☒ Hlavní men ☐ Sekundárn

[Smazat menu](#)

1. Stránky se přidají do struktury menu v nabídce vpravo.
2. Menu si zde můžete zorganizovat. Klikněte na vybranou položku, podržením ji přesuňte nahoru či dolů v menu.
3. Přesunutím doprava z ní uděláte podřazenou položku, tzn. vytvoříte víceúrovňové menu (drop-down menu).


1. Kliknutím na černý trojúhelníček si rozbalíte rozšířenou nabídku.
2. Zde můžete změnit text odkazu, položku z menu odstranit a opět ji ve struktuře menu posouvat nebo ji zařadit do nižší úrovně.

OBR

1. Nakonec klikněte na modré tlačítko Aktualizovat menu.

Umístění menu na webu


Umístění menu můžete změnit v záložce **Umístění v šabloně**. U většiny šablon si zde nastavíte hlavní a sekundární menu webu.




Přizpůsobení menu v šabloně WordPressu

Menu si můžete přizpůsobit i v samotné [šabloně WordPressu](#), která vám dává ještě více možností nastavení.

1. V levém bočním panelu WordPress administrace klikněte na **Vzhled → Šablony**.
2. U své aktivní šablony klikněte na **Přizpůsobit**.



1. V pravém bočním panelu editoru šablony vyberte **Menu**.



Konec s nebezpečnou metodou pokus – omyl

Vyvarujte se nejčastějších chyb, které vám rozbíjí WordPress. Zaregistrujte se ZDARMA do Endora Academy a staňte experty na tvorbu webu.

[Zjistit více](#)

1. Zde můžete provádět stejné úpravy, jako při vytváření menu ve WordPress administraci, tzn. přidávat položky, měnit strukturu menu atd.

×

Publikováno

←

Nastavení • Menu

Hlavní menu

Název menu

Hlavní menu

Můj účet

Stránka můj účet ▾

Pokladna

Stránka pokladny ▾

Obchod

Stránka obchodu ▾

Košík

Stránka košíku ▾

[Přeskupit](#)

+

Přidat položky

Umístění v šabloně

Zde je znázorněno, kde se toto menu zobrazí. Pokud si to přejete změnit, vyberte jinou polohu.

☒ Hlavní menu (Aktuálně: Hlavní menu)


☐ Sekundární menu (Aktuálně: Sekundární menu)

Nastavení zobrazených informací

☐ Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky do menu

[Smazat menu](#)

1. Krom toho zde nastavíte i pokročilé vlastnosti položek menu.
2. Klikněte na ozubené kolečko v kolonce Aktuální možnosti nastavení.



1. Z rozbalovací nabídky vyberte, které vlastnosti položek chcete měnit.
 1. **Zobrazení odkazu** umožní zvolit, aby se stránka otevřela v nové záložce.
 2. **Atribut title** je text, který se bude uživatelům zobrazovat, když na položku menu najedou kurzorem. Pomáhá jim lépe pochopit, co v záložce najdou.
 3. **CSS třídy** dovolí nastýlovat jednotlivé položky menu v CSS.
 4. **Vztah k odkazu (XFN)** se používá v případě, že odkazujete na jiný web. XFN je zkratka XHTML Friends Network. Slouží k specifikování vztahu, který vás váže k autorovi stránky, na níž odkazujete.
 5. **Popis** se zobrazí přímo v menu, pokud to nastavení dané šablony dovoluje.
1. Zaškrtnuté vlastnosti se poté zobrazí v nastavení položek menu.

×

Publikováno

←

Nastavení • Menu
Hlavní menu

Název menu

Hlavní menu

Můj účet

Stránka můj účet ▾

Pokladna

Stránka pokladny ▾

Obchod

Stránka obchodu ▾

Košík

Stránka košíku ▾

[Přeskupit](#)

+ Přidat položky

Umístění v šabloně

Zde je znázorněno, kde se toto menu zobrazí. Pokud si to přejete změnit, vyberte jinou polohu.

☒ Hlavní menu (Aktuálně: Hlavní menu)

☐ Sekundární menu (Aktuálně: Sekundární menu)

Nastavení zobrazených informací

☐ Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky do menu

[Smazat menu](#)